

Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)

640px|gerahmt|rechts|CSV-Import von Technik

* PR_STAMM.1.GERAETENR Eindeutiger Geräte Name * PR_STAMM.1.INVENTARNR Interne

inventarnummer * PR_STAMM.1.BEMERKUNG Freitext * PR_STAMM.1.FUNKTION 1 Wenn
Wenn Einstellungen # Unter menu Im-/Export # auf den Button „Durchsuchen ...“ klicken und die
funktionstüchtig 0 wenn nicht
csv-Datei im Dateisystem auswählen # das Optionsfeld „Technik“ anklicken # abschließend auf den
Button „Datei prüfen“ klicken

Die CSV-Einstellungen (als Standard erwartet FeuerON als Trennzeichen das Semikolon, als
Textbegrenzungszeichen das Anführungszeichen oben und als Zeichensatz Unicode UTF8) können vor
dem Import auch angepasst werden
<https://feueron-ik-dh.de/> **FeuerON im Landkreis Diepholz**

Soll der Import nicht auf Anhieb klappen, helfen dir die FeuerON-Administratoren gerne

https://feueron-ik-dh.de/anderes/meldeempfaenger_csv_import?rev=1696500858

Letzte update: **2023/10/05 12:14**

* PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL Wert muss 'Funktechnik' sein * PR_STAMM.1.FK_PR_ART Siehe
PR_STAMM.1.FK_PR_TYP * PR_STAMM.1.FK_PR_TYP

{| class=„wikitable“

