

<small>» [Import Anleitungen](#) > [Meldeempfänger CSV Import](#)</small>

Import von Meldeempfänger per CSV

Zum Importieren von Meldeempfänger kannst du am Einfachsten

diese Vorlage

verwenden.

Nachdem du die Datei mit Inhalten befüllt hast, muss die erste Zeile gelöscht werden. Sodass die Tabelle mit Zelle A1 mit PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL anfängt.

Anschließend die Datei als CSV abspeichern und als Administrator über Einstellungen → Im-/Export ins System einspielen.

The screenshot shows the Dräger software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, user, settings (1), and other functions. A yellow banner reads '**** SPIELVERSION ****'. The 'Einstellungen' menu is open, showing 'Im-/Export' (2). Below, the 'CSV-Import' section is active. It includes a 'Datei Prüfen' button (5), a 'Bitte wählen Sie die Importdatei aus.' instruction, and a 'Durchsuchen...' button (3) which shows 'Keine Datei ausgewählt.'. There are also fields for 'Organisation:' (set to 'Stadt'), 'Modulauswahl:' (with 'Technik' selected (4)), 'Vorhandene Stammdatensätze:' (with 'Überschreiben/anhängen' selected), and 'Benutzermenüs:' (unchecked). At the bottom, there are checkboxes for 'MAT und Prüfungen automatisch anlegen:' (unchecked) and a field for 'Organisation für die MAT:' (set to 'Stadt').

Menü Einstellungen # Untermenü Im-/Export # auf den Button „Durchsuchen ...“ klicken und die csv-Datei im Dateisystem auswählen # das Optionsfeld „Technik“ anklicken # abschließend auf den Button „Datei prüfen“ klicken

Die CSV-Einstellungen (als Standard erwartet FeuerON als Trennzeichen das Semikolon, als Textbegrenzungszeichen das Anführungszeichen oben und als Zeichensatz Unicode UTF8) können vor dem Import auch angepasst werden.

Sollte der Import nicht auf Anhieb klappen, helfen dir die FeuerON-Administratoren gerne.

! ART !! TYP

Last

update:	import-anleitungen-meldeempfaenger_csv import https://feueron-k-dh.de/import-anleitungen/meldeempfaenger_csv_import?rev=1703695886
2023/12/27 17:51	Punkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)

Funkmeldeempfänger Analog (4-III-Band)	
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)	
Feldwerte	
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)	
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)	
* PR_STAMM.1.FK_PR_MODULE Wert muss 'Funktechnik' sein * PR_STAMM.1.FK_PR_ART Siehe	
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)	
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)	
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)	
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)	
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)	
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)	

* PR_STAMM.1.GERAETENR Eindeutiger Gerätenamen * PR_STAMM.1.INVENTARNR Interne Inventarnummer * PR_STAMM.1.BEMERKUNG Freitext * PR_STAMM.1.FUNKTION 1 Wenn funktionstüchtig, 0 wenn nicht

From: <https://feueron-lk-dh.de/> - **FeuerON im Landkreis Diepholz**

Permanent link:
https://feueron-ik-dh.de/import-anleitungen/meldeempfaenger_csv_import?rev=1703695886

Last update: **2023/12/27 17:51**

